Glifonex® TF

erbicida

Erbicida sistemico altamente attivo contro erbe infestanti e graminacee annuali e perenni.

Prodotto	Glifonex® TF è uno concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 30.85 % (360 g/l) Glifosato. (W-7129)
Culture	Coltivazione di bacche (B), Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O), Selvicoltura (S), Viticoltura (W), Coltivazione piante ornam. (Z), Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD (Ö), Superfici non coltive (N).
Spettro di efficacia	Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe).
Applicazione Coltivazione di bacche (B),	**Mora (Pieno campo):** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera). **Mora (Pieno campo):** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).

Campicoltura (F),	**Maggese, Semine a lattiera, Semine dopo la fresatura:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Maggese, Semine a lattiera, Semine dopo la fresatura:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Prati e pascoli:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)*. Applicazione: Trattamento su tutta la superficie prima della risemina. Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Prati e pascoli:** 5-10 %, contro *Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)*. Applicazione: Trattamento pianta per pianta mediante vaporizzatore e barra a corda umettante. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento.

Orticoltura (G),	**Prati e pascoli:** 0.5-1.5 %, contro *Dicotiledoni (malerbe), Monocotiledoni (malerbe)*. Applicazione: Trattamento pianta per pianta con vaporizzatore a zaino. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Maggese:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Maggese:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe) Monocotiledoni perenni (malerbe).* Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento.
Superfici non coltive (N)	**Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim):** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possono essere combattute con altre misure. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento.

	Lungo le strade nazionali e cantonali (conformemente ORRPChim): 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe).* Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5): Soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche lungo le strade nazionali e cantonali, sempre che non possono essere combattute con altre misure. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim):** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure. **Scarpate e strisce verdi lungo le vie di comunicazione (conformemente ORRPChim):** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe).* Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, allegato 2.5), soltanto trattamenti pianta per pianta su piante problematiche su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari, sempre che non possono essere combattute con altre misure.

Frutticoltura (O),	**Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera). **Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).
Selvicoltura (S)	**Vivai forestali:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera). **Vivai forestali:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).

Viticoltura (W),	**Vite in produzione:** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera). **Vite in produzione:** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).
Coltivazione piante ornam. (Z).	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose (Pieno campo):** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera). **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Rose (Pieno campo):** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Trattamento al più tardi entro fine agosto. Non possono essere trattate le parti vegetali verdi e le vigne con sistemi di potatura corta (gobelet, cordoni permanenti, eccetera).

Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) secondo OPD (Ö)	**Colture da fiore e piante verdi (Pieno campo):** 2-3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Colture da fiore e piante verdi (Pieno campo):** 4-10 lt/ha, contro *Dicotiledoni pluriennali (malerbe), Monocotiledoni perenni (malerbe)*. Trattamento al più tardi fino a 2 settimane prima della semina o della piantagione. Per il trattamento di focolai di malerbe/pianta per pianta, la concentrazione della poltiglia per irrorazione è indicata in funzione delle specie di malerbe. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. **Superficie coltiva aperta:** 5-10 %, contro *Convolvulaceae, Gramigna, Romice comune, Stoppione*. Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino). Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD). **Superficie inerbita:** 5-10 %, contro *Romice comune, Stoppione*. Applicazione: Con vaporizzatori manuali (senza vaporizzatore a zaino). Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. Non devono esserci precipitazioni durante almeno 6 ore dopo il trattamento. Nel caso si usi un vaporizzatore manuale, è necessario indossare guanti di protezione durante il trattamento. Per il trattamento pianta per pianta secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).
Modalità di azione	Il principio attivo glifosato viene assorbito attraverso le foglie e distribuito in tutta la pianta. Il glifosato blocca la biosintesi degli aminoacidi. Glifonex® TF è efficace su praticamente tutte le piante annuali e perenni e non è selettivo per le colture. Le parti legnose non assorbono il glifosato.

Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Glifonex® TF è miscibile con i nostri erbicidi. **Protezione dell'utente:** ---
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 lt. 5 lt. 20 lt.
®	Marchio registrato il Momsanto Co Un prodotto diBayer Leverkusen BRD
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 09.02.26/RH/DE/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch